MonoTrans 1

Installation du logiciel	2
Installation pour Windows	- 2
Installation pour Mac	4
Démarrage	5
Interface du Logiciel	6
Gestion des projets	9
Nouveau Projet	9
Importer des sons	11
Catégories	14
Volumes	14
ECHO	16
Hauteur	19
LFO/ALEA	22
Enveloppe Hauteur	25
Divers	27
Mémoires et Interpolations	29
Mémoires	29
Interpolations	32
Plus d'options	33
Paramètres avancés	35
Instances MonoTrans1	35
Paramètres Audio	36
Onglet Perf	37
Onglet Pref	38
Plus d'options	40
Open Stage Control	40
Spout/Syphon	40

1. Installation du logiciel

1. Installation pour Windows

Une fois que vous avez récupéré le programme d'installation de MonoTrans1 sur le site de la <u>Meta-Librairie</u> il suffit de le lancer et de suivre les instructions. Vous pouvez éventuellement changer l'emplacement d'installation si vous le souhaitez.

🭯 Setup_MonoTrans1_v2.4.1	01/09/2020 14:14	Application	98 389 Ko

Voici à quoi ressemble le programme d'installation :

Choix d	u Mode d'Installation	×
1000 TRANS 1	Choisissez le mode d'installation	
	MonoTrans1 peut-être installé seulement pour vous, o pour tous les utilisateurs (nécessite des privilèges administrateur).	ou
	→ Installer seulement pour moi (recommandé)	
	Installer pour tous les utilisateurs	
	Annuler	

Si vous souhaitez installer le logiciel pour tous les utilisateurs, vous aurez besoin des droits administrateurs.

ATTENTION : l'installation pour tous les utilisateurs ne fonctionne pas correctement si vous l'exécutez depuis une session non administrateur. Si vous avez le moindre doute, il est préférable de choisir "*Installer seulement pour moi*".

Une fois votre choix effectué, la fenêtre suivante s'ouvrira :

Installation - MonoTrans1 version 2.4.1	_		×
Dossier de destination Où MonoTrans1 doit-il être installé ?		(
L'assistant va installer MonoTrans1 dans le dossier suivant.			
Pour continuer, cliquez sur Suivant. Si vous souhaitez choisir un dossier différent, clique	ez sur P	arcourir.	
C:\Program Files\PuceMuse\MonoTrans1	Pa	rcourir	
Le programme requiert au moins 329,6 Mo d'espace disque disponible.			
Suivant	:>	Anni	uler

Il ne vous reste plus qu'à suivre les instructions qui s'afficheront et cliquer sur "Suivant >".

2. Installation pour Mac

La première étape consiste à télécharger le logiciel sur le site de la <u>Meta-Librairie</u>. Vous obtiendrez un fichier *dmg*.

Une fois ouvert, vous devriez voir apparaître un nouveau périphérique dans *Appareils* :



En cliquant dessus, vous devriez voir la fenêtre suivante s'ouvrir :



Il ne vous reste plus qu'à glisser-déposer le dossier *MonoTrans1* dans *Applications* et le dossier *Projets-MonoTrans1* dans *Documents*. Vous pouvez maintenant utiliser le logiciel que vous trouverez dans votre dossier *Applications*.

2. Démarrage

Pour fonctionner, le logiciel a besoin d'un dossier Projets-MonoTrans1 dans lequel sont sauvegardés vos différents projets. Par défaut, ce dossier devrait se situer dans votre dossier "*Documents*". Si ce n'est pas le cas, vous verrez la fenêtre suivante s'afficher lors du démarrage de l'application :



Si vous avez déjà un dossier projets sur votre ordinateur, cliquez sur "Choisir un autre dossier" et sélectionnez l'emplacement de votre dossier projets.

Si vous n'avez pas déjà de dossier projet (lors de la première utilisation du logiciel par exemple), cliquez sur *"Télécharger"*, un dossier contenant un projet d'exemple sera automatiquement téléchargé et installé dans le dossier *"Documents"* de votre ordinateur. Cette opération nécessite que votre ordinateur soit connecté à Internet.

A l'installation d'une nouvelle version de l'application, il est possible que l'application vous propose de mettre à jour les mémoires de Préférences et de Projets. Dans ce cas, vous verrez apparaître la fenêtre suivante :



Le processus est automatique : il suffit de cliquer sur OK et l'application se charge de mettre à jour automatiquement les mémoires concernées.

NB : Cette action est nécessaire à la première ouverture de chacun de vos projets avec une nouvelle version de l'application.



3. Interface du Logiciel

Panneau de lecture :



- ← numéro d'instance de votre logiciel (par défaut 1)
- \leftarrow bouton de lecture et pause des fichiers son
- ← bouton d'ouverture du microphone
- ← Lance un enregistrement de la session
- ← activer ou désactiver le son
- ← réglage du volume de sortie

MonoTrans1 est un logiciel vous permettant de lire ou bien d'enregistrer des sons et de les modifier en temps réel grâce à une palette d'effets sonores variés.



lci vous pouvez visualiser le nom du fichier actuellement en lecture, et si vous cliquez sur la flèche située à droite vous pouvez sélectionner un fichier audio provenant de la banque de sons des différents projets (*ici il s'agit du dossier "premier projet"*)

AquaBulles.mp3	GKFLuteSUB.mp3
AquaGoutte.mp3	GKGrillons.mp3
AquaPluie.mp3	GKOstinato.mp3
AquaRuisseau.mp3	GKOstinato2.mp3
BluesBass1.mp3	GKOstinato3.mp3
BluesBass2.mp3	InstDrum1.mp3
BluesClav1.mp3	InstDrum2.mp3
BluesClav2.mp3	InstDrum3.mp3
BluesDrum1.mp3	InstGambe.mp3
BluesDrum3.mp3	InstSax.mp3
BluesGuit.mp3	InstShime.mp3
BruitBille1.mp3	InstSubKick.mp3

(la lecture d'un fichier audio reboucle automatiquement)

Catégorie de paramètre :

Vous pouvez accéder aux différents onglets de l'application grâce à ces boutons.



4. Gestion des projets

Vos projets sont sauvegardés dans un dossier nommé *Projets-MonoTrans1* situé par défaut dans votre dossier *Documents*. Voici son contenu après installation :



1. Nouveau Projet

Voici la démarche à suivre pour créer un nouveau projet : - créez une copie du dossier *Premier-Projet*



- renommez le dossier "Premier-Projet - Copie" comme vous le souhaitez

ATTENTION : ne mettez pas d'espace ou de caractère spéciaux tels que des accents dans votre nouveau dossier.

Voici à quoi devrait ressembler le contenu de Projets-MonoTrans1 :



Vous pouvez maintenant ouvrir votre nouveau dossier qui devrait contenir les dossiers suivants : *Memoires*, *Sons* et *Visuels*.

ATTENTION: vous ne devez surtout pas supprimer ou renommer ces dossiers, sinon votre projet ne sera plus utilisable.

Vous pouvez supprimer le contenu des dossiers *Sons* et *Visuels* pour ensuite importer les médias qui vous intéressent.

Le contenu de votre dossier projet devrait normalement ressembler à ceci :



Pour vérifier que votre projet est bien utilisable dans *MonoTrans1*, vous pouvez démarrer le logiciel et cliquer sur l'icône située en bas à droite :



La fenêtre suivante devrait s'ouvrir :

GESTIONNAIRE DE PROJET	×
Premier-Projet	~
Projet actuel : Premier-Projet	
Ouvrir	

Vous y trouverez votre nouveau projet dans le menu déroulant. Il ne reste plus qu'à cliquer sur *Ouvrir*.

2. Importer des sons

Pour ajouter de nouveaux sons à un projet, il faut premièrement se rendre dans le dossier *Projets-MonoTrans1* situé dans *Documents*.



Il faut ensuite ouvrir le dossier correspondant au projet qui vous intéresse. Si votre projet a été correctement créé, le contenu du dossier devrait ressembler à ceci :



Si vous souhaitez ajouter des sons à votre projet, il faudra les placer au sein du dossier *Sons*.

Vous pouvez maintenant lancer *MonoTrans1* puis vous rendre dans le *Gestionnaire de Projet* accessible grâce au bouton situé en bas à droite :



Sélectionnez votre projet dans le menu déroulant, puis cliquez sur Ouvrir.

GESTIONNAIRE DE PRO	JET X
Premier-Projet	-
Projet actuel : Pr	emier-Projet
Ouvr	ir
Ouvr	ir

Vos nouveaux sons et vidéos seront désormais accessibles via les sous menus suivants :



5. Catégories

1. Volumes

VOLUMES		
Effet In 1	70.	
Effet In 2	70.	
Effet In 3	70.	
Effet In 4	70.	
Mix	▶0.	
Gain Direct	70.	
Effet Out 1	100.	
Effet Out 2	100.	
Effet Out 3	100.	
Effet Out 4	100	
	P 100.	

L'onglet de Volumes permet de contrôler le niveau sonore des différents canaux d'effets ainsi que le mixage son direct/transformé.

Effet In 1	▶70.
Effet In 2	▶70.
Effet In 3	▶70.
Effet In 4	₿70.

← Les "effet In1" à 4 sont les 4 canaux d'entrée sonore de Monotrans1, il est donc possible d'avoir plusieurs sources sonores (comme un fichier audio et un microphone, il est possible d'avoir jusqu'à 4 sources) simultanément. Cette partie modifie le volume d'entrée des différentes sources.



Correspond au Volume du Signal sonore non traité.



Permet de mixer la proportion de son transformé et non transformé (par défaut le mixage se fait en proportion égale, 50% son direct/ 50% son transformé, indiqué par la valeur 0).



lci nous entendrons donc uniquement le son non traité.



lci nous n'entendrons que le son traité.

Effet Out 1	▶70.
Effet Out 2	▶70.
Effet Out 3	▶70.
Effet Out 4	▶70.

Les 4 "Effet Out" représentent le volume de sortie de chaque canal d'effet (pour avoir un niveau de sortie d'effet il faut au préalable les inclure dans le Mix via le réglage précédent).

2. <u>ECHO</u>





Ce premier paramètre permet de sélectionner une fréquence qui sera transformée par des effets de delay.

Echo 1	▶0.	noire	•
Echo 2	▶0.	noire	•
Echo 3	▶0.	noire	•
Echo 4	▶0.	noire	-

Il est possible d'avoir plusieurs delay (Echo 1,2,3,4) et de varier leur répétition selon plusieurs valeurs:

Echo 1	▶24.	double cr 👻			
Echo 2	▶0.	blanche triolet de blanche			
Echo 3	▶0.	noire triolet de noire			
Echo 4	Þ0.	croche			
		double croche			

(les curseurs se positionnent en fonction du type d'écho choisi).

Portamento Del			13.31	0
	portamento de	delai en ms	56.700	

Le Portamento consiste en un glissement entre deux valeurs de delay (le portamento a besoin d'un certain temps pour effectuer ce glissement en ms).



Le *Feedback* représente le pourcentage de résonance de l'effet d'Echo.

3. Hauteur

	HAUTEUR				
	Algorithme :		Pitch		•
))()	Hauteur			▶0.	
	Hauteur 1		▶0.	unisson	•
	Hauteur 2) 0.	unisson	•
	Hauteur 3		▶0.	unisson	•
	Hauteur 4		▶0.	unisson	•
	Portamento Pitch			▶0.	
		portamento d	le Pitch en n	ns 122.312	

lci plusieurs algorithmes permettent une approche différente de la transposition de la hauteur:



En utilisant l'algorithme "Pitch" le facteur de vitesse modifie la hauteur globale du delay et permet donc de le transposer *(cela crée également de la distorsion harmonique*):



Transposition vers l'aigue

Transposition vers le Grave

Plusieurs paramètres de transpositions sont également applicables simultanément:

Hauteur		Þ	-27.465
Hauteur 1	▶0.	unisso	on 🔻
Hauteur 2	▶-6.5217	-1quin	ite 🔻
Hauteur 3	▶12.	1octa	/e 🔻
Hauteur 4	▶7.	1quint	e 🔻

Chaque transposition agira sur une répétition du delay et la transposera suivant le réglage choisi (-1octave; -1quinte; unisson; quinte; octave). Les "hauteurs1" et "hauteur3" agissent sur le canal audio gauche et les "hauteur2" et "hauteur4" le canal audio droit.

Algorithme :		RM	-
	Pitch		
	RM		

Dans cet algorithme le mode de transposition est différent dans sa manière de transposer. En effet, l'algorithme RM pour Ring Modulation va pouvoir moduler grâce à un oscillateur et va créer une nouvelle onde qui va s'ajouter à notre signal audio et ainsi créer une nouvelle fréquence harmonique.



lci le principe de portamento reste le même que le portamento vu précédemment mais entre 2 valeurs de hauteur et un delay du portamento en ms.

4. <u>LFO/ALEA</u>

LFO (ECHO)			
Freq LFO Echo	▶0.		
Amp LFO Echo) 0.		
Forme LFO Echo	▶ 50.		
Amp rand Echo	₽0.		
Freq rand Echo	▶0.		
1/2			

Sur chacun des effets précédents, il est possible de générer via cet oscillateur, à une fréquence choisie, une onde dont la forme est variable et son amplitude réglable :



"Freq LFO" vous permet de choisir la fréquence d'oscillation (du grave vers l'aigue).



"AmpLFO" modifie le volume sonore de l'oscillation (*en position par défaut, le volume est nul*).



La forme d'onde de l'oscillation est affichée sur le repère cadrier. La ligne rouge représente une amplitude nulle.



Une amplitude négative aura un effet filtrant. Plusieurs formes d'onde sont paramétrables :



Forme SawTooth (ou dent de scie)



Forme Carré

Forme LFO Echo	▶75.

L'utilisation du LFO peut également se faire de manière aléatoire :

Amp ran	id Echo		▶0.	
Freq ran	d Echo		▶0.	

Chacun des paramètres évolue de façon aléatoire, le curseur modifie la vitesse de variation de l'amplitude et du choix de la fréquence, *voici un exemple de variation rapide :*

Amp rand Ech	no			24.507
Freq rand Ech	10			43.944

Le LFO est applicable sur l'Écho comme sur la Hauteur de manière indépendante.



5. Enveloppe Hauteur

	ENVELOPPE HAUTEUR				
	Enveloppe	24.			
	durée 3.09	-24.			
	Amplitude Générale	<mark>▶100.</mark>			
	Durée Generale	<mark>▶100.</mark>			
	Duree 1	▶1.			
	Amplitude 1	▶24.			
	Duree 2	1.0915			
No.	Amplitude 2	-24 .			
	Duree 3	P1.			

L'enveloppe Hauteur agit sur le Timbre, un clic sur Enveloppe X permet d'activer l'effet d'enveloppe.

Amplitude Générale	▶100.
Durée Generale	▶100.

Les deux premiers paramètres modifient l'amplitude ainsi que la durée générale de l'enveloppe représentée par le repère quadrillé : les durées 1/2/3 sont représentées par les segments rouge. Il est donc possible de modifier de plusieurs façons l'enveloppe en voici un exemple :

Amplitude Générale	▶100.
Durée Generale	b100
Duree 1	▶2.2535
Amplitude 1	10.648
Duree 2	1.5845
Amplitude 2	▶ 5.0704
Duree 3	9.4718

Tout d'abord, le premier segment est paramétré pour une Attaque rapide et forte en amplitude.

Ensuite, le deuxième segment représente un court relâchement d'amplitude de l'enveloppe.

Enfin, le dernier segment représente un relâchement plus long dans le temps et se termine par une amplitude nulle.

6. <u>Divers</u>





Le Grain ajoute des harmoniques et agit soit sur la transposition de Hauteur soit sur l'Echo.



Ce dernier réglage permet d'appliquer un filtre de type coupe haut à une fréquence de coupure modifiable via le curseur, la visualisation de la fréquence en Hertz se fait en dessous *(et va de 20 à 20.000 Hz).*

6. Mémoires et Interpolations

Les mémoires et les interpolations vous permettront de sauvegarder des visuels mais aussi leurs enchaînements.

 $M \acute{E} MOIRE \rightarrow$ correspond à une sauvegarde de l'ensemble des paramètres accessibles depuis les différents onglets du logiciel.

INTERPOLATION \rightarrow correspond à un enchaînement de plusieurs *Mémoires*.

1. <u>Mémoires</u>

Une fois que vous avez obtenu un ensemble de paramètres dont le rendu vous plaît, vous pouvez l'enregistrer.



Pour rendre accessible tous les paramètres liés aux interpolations il faut cliquer sur le bouton suivant :



Vous verrez ensuite un quadrillage apparaître au dessus du rendu visuel et un bouton "Interpolations" dans cette partie de MonoTrans :



Les boutons "Mémoires" et "Interpolations" vous permettent de gérer (modifier, créer ou supprimer) les mémoires ou les interpolations.





 \rightarrow pour supprimer une mémoire/interpolation

1		VOLUMES
espace		Effet in 2 > 32.540 Effet in 3 > 33386
		Effet In 4
		Hau/Echo Gain Direct
■)) <u>+</u> ↓		Son Direct \$31.50 Transformé
	Defaut Def	C Tempo
	Echos Hauteurs 0. 1000.ms 0. 0. 1000.ms 0.	Mémoires Interpolations
	0. 1000. ms 0. 0. 1000. ms 0.	

Vous pouvez ensuite rappeler cette mémoire ou interpolation en la sélectionnant dans le menu suivant :



2. Interpolations

Une fois que vous avez quelques mémoires sauvegardées, vous pouvez créer et sauvegarder des interpolations. Pour créer une interpolation, il suffit d'utiliser les menus déroulants situés sous le visuel. Une interpolation est constituée de 6 *états*.

Defaut 🔻	Enve 🔻	Effet 🔻	Chro 🔻	Alea 🔻	Alea 🔻
-					

Vous pouvez voir un petit indicateur, qui permet de visualiser votre avancement au sein de l'interpolation.



Pour se déplacer au sein d'une interpolation, il faut utiliser le bouton "*interpolation globale*" :

Interpolation Globale				0.2778	
		Echos		Hauteurs	
	0.	1000.	ms	0.	
	0.	1000.	ms	0.	
	0.	1000.	ms	0.	
	0.	1000.	ms	0.	

Le logiciel va donc générer toutes les valeurs intermédiaires pour passer progressivement d'une mémoire à l'autre.

Par défaut, l'interpolation rappelle les sons enregistrés avec les mémoires. Pour modifier ce comportement, rendez-vous dans l'onglet *Paramètres* accessible via ce bouton :



Rendez-vous ensuite dans le deuxième onglet *Pref* puis cliquez sur le bouton lié à *"rappel du son dans les mémoires*". Lorsqu'il est sur *ON* le son sera rappelé avec les mémoires, tandis que sur *OFF* le son ne sera pas rappelé avec les mémoires.

3. Plus d'options



Vous avez peut être remarqué la grille qui se superpose au visuel :

Cette grille permet d'effectuer des interpolations par catégories : les traces verticales correspondent aux états qui sont affichés en dessous, tandis que les lignes horizontales correspondent aux catégories visibles sur la droite.



Par exemple, si je clique sur l'emplacement indiqué sur la capture d'écran ci dessous :

J'appliquerai au visuel les paramètres de la catégorie *LFO (ECHO)* qui sont enregistrés dans l'état *Effet*.

7. Paramètres avancés

1. Instances MonoTrans1

Comme pour MonoVueSon et MetaDJ, MonoTrans1 peut fonctionner sur une même machine en plusieurs instances et ce de façon indépendante :



Il suffit d'entrer dans le menu de paramétrage Presets de MonoTrans1 :

MonoTrans1	Audio I/O	Audio DSP	Video	Presets	
Mémoires et interpolations					
Liste des Interpolations					
Liste des Mémoires					
	Liste des Préférences				
	Réactiver to	us les paramètres			
	numéro d'ins	stance de l'app			

Et d'y entrer un numéro d'instance différent des autres (*par défaut une nouvelle instance s'ouvre avec le chiffre 1*):



2. Paramètres Audio



Cliquez sur "Continuer" pour accéder au menu de configuration Audio de MonoTrans1.

MonoTrans1	Audio I/O	Audio DSP	Video	Presets
Audio DSP				ሳ
Sampling Rate	44100 -	\$	Scheduler in Overc	drive 🗙
I/O Vector Size	128 -		Audio Inter	rrupt 🔀
Signal Vector Size	128 -		Audio Driv	er Setup
CPU % Limit	▶100		Open I/O M	appings
Input Device	Built-in Input	-		
Output Device	Built-in Output	-		÷

En ouvrant le menu de configuration d'entrée / sortie vous pourrez ainsi paramétrer vos différentes sorties pour les adapter au contexte de diffusion. Il est néanmoins important de vérifier pour n'importe quelle utilisation de MonoTrans1 quelques réglages nécessaires au bon fonctionnement du logiciel :



← Le DAC (Digital Audio Converter) permet d'avoir du son, il se désactive à chaque modification de moteur audio et changement d'entrée/sortie du logiciel.

-Driver : permet d'effectuer une liaison entre MonoTrans1 et un périphérique audio externe (une carte son).

-Input Device/Output Device : permet de sélectionner le périphérique d'entrée et de sortie du son: ici MonoTrans1 n'étant pas relié à un périphérique externe, le logiciel utilise les canaux d'entrée et de sortie par défaut (*ceux de l'ordinateur*).

-Sampling Rate : la fréquence d'échantillonnage du signal audio (soit le nombre de sons enregistrés par seconde) : 44100 est l'un des des taux d'échantillonnage les plus utilisés.

-*I/O Vector Size* : représente la taille des échantillons transférés en une fois vers et depuis les interfaces audio.

-*Signal Vector Size* : le processeur analyse le signal sonore par 'blocks' qui correspondent à un ensemble d'échantillons (ici 512), pour une valeur élevée, le processeur sera moins sollicité, mais le rendu visuel sera également plus décalé. Cette valeur ne peut pas être supérieure à celle de *I/O Vector Size*.

Pour une fréquence d'échantillonnage de 44100, une valeur *I/O Vector Size* et *Signal Vector Size* de 512, cela signifie que le processeur traite 512 sons une fois toutes les 11.6ms

-Scheduler In Overdrive : lorsque cette option est activée, le processeur (ou CPU) traitera les opérations de MonoTrans1 en priorité.

-*CPU % Limit* : vous permet de définir une limite d'utilisation du processeur par le logiciel. 0 signifie qu'il n'y a pas de limite. Une valeur mal réglée peut créer des saccades dans le rendu visuel.

Il est également possible d'utiliser plusieurs instances de MonoTrans1 sur un même ordinateur pour pouvoir jouer en simultané sur la même machine (jusqu'à 9 instances simultanément).

3. Onglet Mémoires et interpollations

MonoTrans1	Audio I/O	Audio DSP	Video	Presets		
Mémoires et interpolations						
	Liste des Interpolations					
Liste des Mémoires						
	Liste des Préférences					
	Réactiver to	us les paramètres				
	numéro d'ins	stance de l'app 🕨1				
Defaut						

- Les boutons *Liste des Préférences*, *Liste des Interpolations* et *Liste des Etats* vous permettent de visualiser les différentes mémoires enregistrées et leurs valeurs.

- numéro d'instance de l'app : cette valeur peut être utile si vous avez besoin de lancer simultanément plusieurs fois l'application. Cela modifiera aussi le port OSC sur lequel l'application est reliée. (6002 pour l'instance 1, 6012 pour l'instance 2, 6022 pour l'instance 3...)

- Rappel du Son dans les mémoire : permet de rappeler ou non le son du lecteur audio lors du rappel des mémoires.

L'onglet *Pref* vous permettra de charger, sauvegarder et supprimer des mémoires de préférences.

Les mémoires de préférences vous permettent d'enregistrer les paramètres du menu avancé. La mémoire "*Defaut*" est la mémoire qui est rappelée au démarrage du logiciel ; si certains paramètres par défaut ne vous conviennent pas, vous pouvez les modifier puis cliquer sur la disquette du menu *Pref* pour enregistrer vos modifications.



bouton pour enregistrer des modifications

Si vous souhaitez enregistrer un nouvel état des préférences, il vous suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.



bouton pour enregistrer une nouvelle mémoire

Enfin, le menu ci-dessous vous permet d'accéder aux différents états des préférences. Lorsque vous sélectionnez un état, il s'applique directement.



menu de sélection des mémoires

8. Plus d'options

1. Open Stage Control

Il est possible de piloter les différents paramètres du logiciel grâce à l'application *Open Stage Control* que vous pourrez télécharger sur ce site : <u>https://openstagecontrol.ammd.net/</u>. Il faudra également télécharger sur le fichier *MO.json* disponible sur le site de la <u>*Meta-Librairie*</u>.

2. Spout/Syphon

Il est également possible d'utiliser le flux vidéo généré par *MonoTrans1* dans d'autres applications compatibles avec *Spout* (pour *Windows*) ou *Syphon* (pour *MacOS*).

L'application MonoTrans1 est développée par le Centre de création de musique visuelle PUCE MUSE.

Plus d'informations :

www.pucemuse.com

https://www.meta-librairie.com/fr