# MANUEL MONO-OVISIR



1. Installation du logiciel	3
1. Installation pour Windows	3
2. Installation pour Mac	5
1. Démarrage	7
2. Interface de l'application	8
3. Gestion des projets	11
1. Nouveau Projet	11
2. Importer des sons et des visuels	13
4. Catégories	16
1. Audio	16
2. LFO	17
3. Enveloppe	23
4. Couleur/Position	25
5. Feedback	26
5. États et Interpolations	27
1. Mémoires	27
2. Interpolations	30
3. Plus d'options	31
6. Paramètres avancés	33
1. E / S	34
2. Audio	35
3. Expert	37
4. Contrôles	38
5. Mémoire	39
7. Plus d'options	41
1. Open Stage Control	41
2. Spout/Syphon	41

# 1. Installation du logiciel

### 1. Installation pour Windows

Une fois que vous avez récupéré le programme d'installation de *MonoOvisir* sur le site de la <u>Meta-Librairie</u> il suffit de le lancer et de suivre les instructions. Vous pouvez éventuellement changer l'emplacement d'installation si vous le souhaitez.

🕫 Setup MonoOvisir v1.1.2.exe	13/05/2020 10:55	Application	510 969 Ko

Voici à quoi ressemble le programme d'installation :

Choix o	du Mode d'Installation X
HOND OVISIR	Choisissez le mode d'installation
	MonoOvisir peut-être installé seulement pour vous, ou pour tous les utilisateurs (nécessite des privilèges administrateur).
	→ Installer seulement pour moi (recommandé)
	Installer pour tous les utilisateurs
	Annuler

Si vous souhaitez installer le logiciel pour tous les utilisateurs vous aurez besoin des droits administrateurs.

**ATTENTION** : l'installation pour tous les utilisateurs ne fonctionne pas correctement si vous l'exécutez depuis une session non administrateur. Si vous avez le moindre de doute il est préférable de choisir "*Installer seulement pour moi*".

Une fois votre choix effectué, la fenêtre suivante s'ouvrira :

Installation - MonoOvisir version 1.1.2	_		×
Dossier de destination Où MonoOvisir doit-il être installé ?			
L'assistant va installer MonoOvisir dans le dossier suivant.			
Pour continuer, diquez sur Suivant. Si vous souhaitez choisir un dossier différent, diquez	sur Parc	ourir.	
C: \Program Files \PuceMuse \MonoOvisir	Par	courir	
Le programme requiert au moins 851,6 Mo d'espace disque disponible.			
Suivant	>	Anr	nuler

Il ne vous reste plus qu'à suivre les instructions qui s'afficheront et cliquer sur "Suivant >".

### 2. Installation pour Mac

La première étape est de télécharger le logiciel sur le site de la <u>Meta-Librairie</u>. Vous obtiendrez un fichier *dmg*.



Une fois ouvert, vous devriez voir apparaître un nouveau périphérique dans Appareils :

Téléchargements
🔜 Desktop
PM
(independence) AirDrop
Appareils
🔲 jgr-mbp
Oisque distant
MO_v1.0.0_M ≜

En cliquant dessus, vous devriez voir la fenêtre suivante s'ouvrir :



Il ne vous reste plus qu'à glisser-déposer le dossier *MonoOvisir* dans *Applications* et le dossier *Projets-MonoOvisir* dans *Documents*. Vous pouvez maintenant utiliser le logiciel que vous trouverez dans votre dossier *Applications*.

# 1. Démarrage

Pour fonctionner, le logiciel a besoin d'un dossier Projets-MonoOvisir dans lequel sont sauvegardés vos différents projets. Par défaut, ce dossier devrait se situer dans votre dossier *"Documents"*. Si ce n'est pas le cas, vous verrez la fenêtre suivante s'afficher lors du démarrage de l'application :



Si vous avez déjà un dossier projets sur votre ordinateur, cliquez sur "*Choisir un autre dossier*" et sélectionnez l'emplacement de votre dossier projets.

Si vous n'avez pas déjà de dossier projet (lors de la première utilisation du logiciel par exemple), cliquez sur *"Télécharger"*, un dossier contenant un projet d'exemple sera automatiquement téléchargé et installé dans le dossier *"Documents"* de votre ordinateur. Cette opération nécessite que votre ordinateur soit connecté à Internet.

A l'installation d'une nouvelle version de l'application, il est possible que l'application vous propose de mettre à jour les mémoires de Préférences et de Projets. Dans ce cas, vous verrez apparaître la fenêtre suivante :



Le processus est automatique : il suffit de cliquer sur OK et l'application se charge de mettre à jour automatiquement les mémoires concernées.

NB : Cette action est nécessaire à la première ouverture de chacun de vos projets avec une nouvelle version de l'application.

# 2. Interface de l'application



### Panneau de lecture :



- ← numéro d'instance de votre logiciel (par défaut 1)
- ← bouton de lecture et pause des fichiers son et vidéos
- ← retour au début de la lecture
- $\leftarrow$  inverse le sens de lecture
- ← permet d'enregistrer une performance
- ← permet de désactiver ou d'activer le son
- ← permet de régler le volume

### Catégorie de paramètre :

\_Vous pouvez accéder aux différents onglets de l'application grâce à ces boutons.



- ← LFO
- $\leftarrow \mathsf{Enveloppe}$
- ← Couleur/Position
- ← Feedback

### <u>Visuel :</u>



<u>Tempo :</u>

Cette option si elle est activée aura un effet sur les différents paramètres du logiciel ayant une notion de temps.



# 3. Gestion des projets

Vos projets sont sauvegardés dans un dossier nommé *Projets-MonoOvisir* situé par défaut dans votre dossier *Documents*. Voici son contenu après installation :



1. Nouveau Projet

Voici la démarche à suivre pour créer un nouveau projet : - créez une copie du dossier *Premier-Projet* 



- renommez le dossier "Premier-Projet - Copie" comme vous le souhaitez

**ATTENTION** : ne mettez pas d'espace ou de caractère spéciaux tels que des accents dans votre nouveau dossier.

Voici à quoi devrait ressembler le contenu de Projets-MonoOvisir :



Vous pouvez maintenant ouvrir votre nouveau dossier qui devrait contenir les dossiers suivants : *Mémoires*, *Sons* et *Visuels*.

**ATTENTION** : vous ne devez surtout pas supprimer ou renommer ces dossiers, sinon votre projet ne sera plus utilisable.

Vous pouvez supprimer le contenu des dossiers *Sons* et *Visuels* pour ensuite importer les médias qui vous intéressent.

Le contenu de votre dossier projet devrait normalement ressembler à ceci :



Pour vérifier que votre projet est bien utilisable dans *MonoOvisir*, vous pouvez démarrer le logiciel et cliquer sur l'icône située en bas à droite :



La fenêtre suivante devrait s'ouvrir :

GESTIONNAIRE DE PROJET	×			
Premier-Projet	•			
Projet actuel : Premier-Projet				
Ouvrir				

Vous y trouverez votre nouveau projet dans le menu déroulant. Il ne reste plus qu'à cliquer sur *Ouvrir*.

#### 2. Importer des sons et des visuels

Pour ajouter de nouvelles images ou de nouveaux sons à un projet, il faut premièrement se rendre dans le dossier *Projets-MonoOvisir* situé dans *Documents*.



Il faut ensuite ouvrir le dossier correspondant au projet qui vous intéresse. Si votre projet a été correctement créé, le contenu du dossier devrait ressembler à ceci :

Memoires	
Visuels	

Si vous souhaitez ajouter des sons à votre projet, il faudra les placer au sein du dossier *Sons*. Pour ce qui est des vidéos, il faudra les placer dans le dossier *Visuels*.

Vous pouvez maintenant lancer *MonoOvisir* puis vous rendre dans le *Gestionnaire de Projet* accessible grâce au bouton situé en bas à droite :



Sélectionnez votre projet dans le menu déroulant, puis cliquez sur Ouvrir.



Vos nouveaux sons et vidéos seront désormais accessibles via les sous menus suivants :



# 4. Catégories

1. <u>Audio</u>

Commençons par l'onglet Audio :



Un échantillon (ou un sample) correspond à une partie d'un média.

|--|--|

On peut voir sur le l'image ci dessus :

- une barre mauve, elle correspond au point de départ de notre échantillon
- une barre verte, elle indique où en est la lecture de l'échantillon
- une barre orange, qui elle indique le point de fin de fin de notre échantillon

### 2. <u>LFO</u>

LFO signifie Low Frequency Oscillator, qui se traduit mot pour mot par oscillateur basse fréquence. Cet outil permet de générer un motif élémentaire et de définir sa fréquence de répétition.

Un motif élémentaire correspond à l'élément qui répète au sein d'un signal : vous pouvez le voir surligner en rouge sur l'image ci-dessous :



Tandis que la fréquence correspond à la cadence de répétition du motif : plus la durée du motif est faible, plus la fréquence est élevée.

Le signal généré sera ensuite appliqué à l'un des paramètres suivants : *Start*, *Durée*, *Pitch* et *Vitesse de Lecture* de l'onglet *Audio* en fonction de la page de l'onglet *LFO* sur laquelle vous êtes. Cela permet de faire varier continuellement les paramètres choisis.

Par exemple si vous appliquez le signal suivant dans la page LFO Vitesse de Lecture :



← vitesse accélérée
 ← vitesse normale

La lecture va donc alterner entre vitesse accélérée et vitesse normale.





v3.3.0

Vue d'ensemble des différentes pages de l'onglet *LFO* avec les paramètres de l'onglet *Audio* qui leurs correspondent.

Vous pouvez passer d'une page à l'autre en cliquant sur les pastilles visibles en bas :



Je ne détaillerai ici qu'une seule des pages, étant donné qu'il s'agit du même fonctionnement pour les 3 autres.

LFO (START)						
Amp LFO Start		▶0.				
Freq LFO Start	Freq LFO Start					
Forme LFO Start 50.						
Amp rand Start						

Le signal généré possède 3 paramètres :

-Amp LFO : ce qui correspond à l'amplitude du signal, c'est à dire l'écart entre son état minimum et son état maximum.





*-Freq LFO* : ce paramètre permet de définir la durée du motif élémentaire : si l'on diminue la fréquence le motif élémentaire sera plus long et donc plus lent. A l'inverse, si l'on augmente la fréquence le motif élémentaire sera plus court et donc plus rapide. -Forme LFO : ce dernier paramètre permet de définir la forme que prendra la motif élémentaire.

Vous verrez ci dessous les différentes formes disponibles en fonction des valeurs choisies. Vous pouvez également sélectionner des valeurs intermédiaires pour obtenir des formes plus spécifiques.

Les deux derniers paramètres permettent de générer un signal aléatoire :



Amp rand Star	rt			0.
Freq rand Star	rt		Þ	0.

-Amp ran : ce paramètre définit l'amplitude maximale du signal

-Freq ran : permet de définir la fréquence de variation du signal

Voici un exemple de signal aléatoire avec une faible amplitude et une fréquence élevée :



Voici un exemple avec une plus grande amplitude et une fréquence plus faible :

Amp rand Start					<b>▶12.169</b>		
Freq	rand Sta	rt					▶ 54.577

### 3. Enveloppe

Cette onglet permet d'additionner une enveloppe au signal audio, ce qui aura pour effet de modifier la hauteur.



← Pour utiliser l'enveloppe, il faut
 l'activer une fois que l'on a les
 paramètres souhaités

-Amplitude Générale : permet de définir l'écart entre les valeurs minimum et maximum de l'enveloppe.

-Durée Générale : permet de modifier la durée de l'enveloppe.

Cette enveloppe peut ensuite être personnalisée grâce aux paramètres *Durée 1*, *Amplitude 1*, *Durée 2*, *Amplitude 2* et *Durée 3* 





Voici à quoi correspondent les différents paramètres de l'enveloppe :

### 4. <u>Couleur/Position</u>

Cette onglet permet de modifier certains paramètres liés à l'image :

Couleur/Position		
Rouge	▶255.	Ces paramètres permettent de définir l'intensité des couleurs et de
Vert	▶255.	la luminosité. Les valeurs maximum permettent d'avoir la luminosité et
Bleu	▶255.	les couleurs d'origine.
Intensité	▶1.	ן ו
Gauche / Droite	▶0.	Ces paramètres permettent de définir la position de l'image au sein
Bas / Haut	▶0.	du visuel.
Taille norizontale	0.7	l'image sur l'axe horizontal et/ou
Taille verticale	0.7	
Rotation Horizontale	0.	
		d'appliquer une rotation au visuel
Rotation verticale	<b>⊮0.</b>	sur les axe $x$ , $y$ et $z$ .
Rotation circulaire	<b>0</b> .	
		<u>Petit rappel</u> :
	V	



### 5. Feedback

Cette catégorie vous permet de définir la position et la taille du spectre :



Voici un exemple qui joue avec les paramètres Niveau, Bleu, Rotation et Zoom Vertical :



# 5. États et Interpolations

Les mémoires et les interpolations vous permettront de sauvegarder des visuels mais aussi leurs enchaînements.

 $M \acute{E} MOIRE \rightarrow$  correspond à une sauvegarde de l'ensemble des paramètres accessibles depuis les différents onglets du logiciel.

INTERPOLATION  $\rightarrow$  correspond à un enchaînement de plusieurs *Mémoires*.

### 1. Mémoires

Une fois que vous avez obtenu un ensemble de paramètres dont le rendu vous plaît, vous pouvez l'enregistrer.



Pour rendre accessible tous les paramètres liés aux interpolations il faut cliquer sur le bouton suivant :



Vous verrez ensuite un quadrillage apparaître au dessus du rendu visuel et un bouton "Interpolations" dans cette partie de MonoOvisir :



Les boutons "Mémoires" et "Interpolations" vous permettent de choisir si vous souhaitez gérer (modifier, créer ou supprimer) les mémoires ou les interpolations.



		AUDIO
		Vitesse de Lecture 0. 100.00%
		Pitch 100.00%
		Start 0.00"
		Duree 0.00"
		Loop TimeStretch
	$\bigcirc$	
Defaut  Defaut		X Tempo
AUDIO		Defaut
Acco.DoReMi.wav		
Acco.DoReMi.mov		
	12	
		Echap

Vous pouvez ensuite rappeler cette mémoire ou interpolation en la sélectionnant dans le menu suivant :



### 2. Interpolations

Une fois que vous avez quelques mémoires sauvegardées, vous pouvez créer et sauvegarder des interpolations. Pour créer une interpolation, il suffit d'utiliser les menus déroulants situés sous le visuel. Une interpolation est constituée de 6 *états*.



Par défaut, l'interpolation influe sur les images et les sons choisis. Pour changer cela, il faut se rendre dans le menu Paramètres accessible via ce bouton :



Dans l'onglet *Memory* se trouvent ces deux paramètres qui sont par défaut sur *Threshold*.



Pour information :

Off : l'interpolation ne prendra pas en compte l'image/le son.

### 3. Plus d'options

Vous avez peut être remarqué la grille qui se superpose au visuel :



Cette grille permet d'effectuer des interpolations par catégories : les traces verticales correspondent aux états qui sont affichés en dessous, tandis que les lignes horizontales correspondent aux catégories visibles sur la droite.





J'appliquerai au visuel les paramètres de la catégorie *Audio* qui sont enregistrés dans l'état *Harp.DoReMi*.





# 6. Paramètres avancés

Les paramètres avancés sont accessibles via le bouton situé en bas à droite de MonoOvisir :



Après avoir cliqué dessus, la fenêtre suivante devrait s'ouvrir :



# 1. <u>E/S</u>

MonoOvisir	Audio I/O	Audio DSP	Video	Controle	Presets			
Entrées / So	orties audio							
E	ntrées audio	Sorties audio						
		s	ortie 1 1 Out	tput 1 🔫				
		s	ortie 2 2 Out	tput 2 🔫				

-Output Device : ce paramètre permet de sélectionner la sortie audio (ou haut-parleurs/casque) à utiliser lors de la lecture de fichiers audio via les composants suivants :



### 2. <u>Audio</u>

Audio DSP						ሳ
Sampling Rate	44100	-		Schedu	uler in Overdrive	×
I/O Vector Size	128	-			Audio Interrupt	
Signal Vector Size	128	-			Audio Driver Set	up
CPU % Limit	<b>▶100</b>				Open I/O Mappin	gs
Input Device	Built-in Mic	rophone	•			•
Output Device	Built-in Ou	tput	-			•

Ce menu regroupe d'autres paramètres liés à l'audio, on y retrouve :

On y retrouve :

-Sampling Rate : la fréquence d'échantillonnage du signal audio (soit le nombre de son enregistré par seconde) : 44100 et l'un des des taux d'échantillonnage les plus utilisés.

-*I/O Vector Size* : représente la taille des échantillons transférés en une fois vers et depuis les interfaces audio.

-Signal Vector Size : le processeur analyse le signal sonore par 'block' qui correspondent à un ensemble d'échantillons (ici 512), pour une valeur élevée, le processeur sera moins sollicité, mais le rendu visuel sera également plus décalé. Cette valeur ne peut pas être supérieure à celle de *I/O Vector Size*.

Pour une fréquence d'échantillonnage de 44100, une valeur *I/O Vector Size* et *Signal Vector Size* de 512, cela signifie que le processeur traite 512 sons une fois toutes les 11.6ms

-*CPU % Limit* : vous permet de définir une limite d'utilisation du processeur par le logiciel. 0 signifie qu'il n'y a pas de limite. Une valeur mal réglée peut créer des saccades dans le rendu visuel.

-Scheduler In Overdrive : lorsque cette option est activée, le processeur (ou CPU) traitera les opérations de MonoOvisir en priorité.

-Audio Interrupt : définit si le processeur met en pause toutes autres opérations lorsqu'un son doit être traité.

-les *FPS* du rendu visuel (*frame per second*, qui se traduit par image par seconde). Il est préférable que cette valeur reste au dessus de 24, sinon le visuel sera saccadé. Le nombre d'images par seconde peut dépendre de la puissance de calcul de votre machine et des paramètres choisis.

### 3. Expert

MonoOvisir	Audio I/O	Audio	DSP	Video	Controle	Prese	ets
Préférences	s MonoOvisir						
Portamento	Portamento Début de Lecture			Rephasage	Début Lecture	▶50.	
F	Portamento Durée			Re	phasage Duree	▶50.	
Po	Portamento Hauteur			Rephasage	Vitesse lecture	▶50.	
Portamento V	Portamento Vitesse de lecture			Reph	asage Hauteur	▶50.	
	Durée du Grain				Durée On/Off	×	
				Gain Tempo	<b>▶0.</b>		
In	terpolation Image	On					
	Interpolation Son	On					

-Lorsque les paramètres *Lecture*, *Durée*, *Hauteur* et *Vitesse* sont modifiés, le logiciel applique progressivement les nouveaux paramètres, ce qui permet d'éviter des changements trop brutaux. Les paramètres *Portamento* permettent de définir le temps que les différents paramètres cités mettront à atteindre leurs nouvelles valeurs : plus la valeur est élevée, plus les paramètres atteindront leurs nouvelles valeurs lentement.

-Durée du Grain : cette option permet d'appliquer les nouveaux effets sans créer de discontinuité (aussi appelé artefacte) dans le son, plus la valeur sera élevée moins il y aura d'artefacte, cependant les effets mettront également plus de temps à s'appliquer. A l'inverse si la valeur est trop faible, cela favorise l'apparition d'artefacte, mais cela réduit également le temps d'application des nouveaux paramètres.

-Les paramètres Début de Lecture, Durée, Vitesse lecture et Hauteur peuvent être modifiés grâce à l'onglet LFO qui leurs correspond. Lorsque l'on modifie le signal généré, cela peut entraîner une désynchronisation (un *déphasage*) avec les autres signaux générés dans l'onglet LFO. Les paramètres *Rephasage* permettent de définir le temps que mettront les différents signaux à être de nouveau synchronisés (*en phase*).

*-Durée On/Off* : permettent d'ignorer les paramètres *Start* et *Durée* définis dans l'onglet *Audio*. Cela aura pour effet de lire le média sélectionné dans son intégralité et non un échantillon de ce dernier.

### 4. Contrôles



Refresh : Permet de rafraîchir la liste des manettes disponibles.

Ici, chaque bouton est associé à une boîte où l'on inscrit la commande qu'il doit exécuter (ici, "désactivé" signifie qu'il n'y en a aucune).

La première ligne correspond aux boutons situés entre le pad (rectangle) et les gâchettes (R1/R2 et L1/L2).

Les deuxième et troisième lignes sont celles des boutons des gâchettes.

Les 4 suivantes sont pour les boutons de la croix directionnelle (gauche) et les boutons colorés (droite).

La dernière correspond aux commandes exécutées lorsque l'on presse les joysticks comme des boutons.

Enfin, les boîtes entourant les flèches verticales et horizontales correspondent aux mouvements des joysticks dans ces directions.

### 5. <u>Mémoire</u>

Mémoires et interpo	olations		
	Liste des Int	erpolations	
	Liste des M	Mémoires	
	Liste des Pi	références	
	Réactiver tous les p	oaramètres 🔘	
	Liste des Ma	ppings Midi	
	Midi Learn	(echap pour quitter)	

-Les boutons *Liste des Préférences*, *Liste des Interpolations* et *Liste des Etats* vous permettent de visualiser les différentes mémoires enregistrées et leurs valeurs.

- Réactiver tous les paramètres : permet de ramener les paramètres désactivés.
- Liste des Mappings Midi : ce bouton ouvre la sous-fenêtre associée à la liste des interfaces Midi et de leurs mappings (si présents).
- Midi Learn : active un mode d'entrée de commande permettant d'ajouter un autre input Midi pour l'application. Il peut être désactivé en appuyant sur 'échap'.

La partie basse des onglets vous permettra également de charger, sauvegarder et supprimer des mémoires de préférences.

Les mémoires de préférences vous permettent d'enregistrer les paramètres du menu avancé. La mémoire "*Defaut*" est la mémoire qui est rappelée au démarrage du logiciel ; si certains paramètres par défaut ne vous conviennent pas, vous pouvez les modifier puis cliquer sur la disquette du menu *Pref* pour enregistrer vos modifications.



bouton pour enregistrer des modifications

Si vous souhaitez enregistrer un nouvel état des préférences, il vous suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.



bouton pour enregistrer une nouvelle mémoire

Enfin, le menu ci-dessous vous permet d'accéder aux différents états des préférences. Lorsque vous sélectionnez un état, il s'applique directement.



menu de sélection des mémoires

### 6. Numéro d'instances

Chaque instance est accessible grâce au protocole OSC sur le port 6004, pour la première instance, 6014 pour la deuxième et 6024 pour la troisième, et ainsi de suite..



# 7. Plus d'options

### 1. Open Stage Control

Il est possible de piloter les différents paramètres du logiciel grâce à l'application *Open Stage Control* que vous pourrez télécharger sur ce site : <u>https://openstagecontrol.ammd.net/</u>. Il faudra également télécharger sur le fichier *MO.json* disponible sur le site de la <u>Meta-Librairie</u>.

### 2. Spout/Syphon

Il est également possible d'utiliser le flux vidéo généré par *MonoOvisir* dans d'autres applications compatibles avec *Spout* (pour *Windows*) ou *Syphon* (pour *MacOS*).

L'application Mono-Ovisir est développée par le Centre de création de musique visuelle PUCE MUSE.

Plus d'informations :

www.pucemuse.com

https://www.meta-librairie.com/fr

			Valeurs							
Family	Onglet	Paramètre	Min	Max	Défaut	Nom dans l'Application	OSC			
GUI	Acceuil	MonoOvisir_Volume	0.	155.	127.	Volume	/MonoOvisir/GUI/Volume			
GUI	Acceuil	MonoOvisir_DeclencheSon	NONE	bang	NONE	Début du son	/MonoOvisir/GUI/PlayAgain			
GUI	Acceuil	MonoOvisir_PlayPause	NONE	bang	NONE	Play Pause	/MonoOvisir/GUI/Play	Backward Compatibility (to change in mappings for	r v3.3.0)	
Family_1	Audio	MonoOvisir_Son	[nom_son]	NONE	NONE	(menu son)	/MonoOvisir/Audio/Son/name	/MonoOvisir/Audio/SonLecteurAudio/name		
Family_1	Audio	MonoOvisir_Son_index	0	[nb_de_son]	0	(menu son)	/MonoOvisir/Audio/Son	/MonoOvisir/Audio/SonLecteurAudio		
Family_1	Audio	MonoOvisir_Transposition	-100.	100.	0.	Vitesse de Lecture	/MonoOvisir/Audio/Speed	/MonoOvisir/Audio/VitLec		
Family_1	Audio	MonoOvisir_Player_Reverse	0	1	0	Reverse	/MonoOvisir/Audio/Reverse	/MonoOvisir/GUI/SensLecture		
Family_1	Audio	MonoOvisir_Player_Pitch	-36	36.	0.	Pitch	/MonoOvisir/Audio/Pitch			
Family_1	Audio	MonoOvisir_Player_TimeStretch	0	1	1	TimeStretch	/MonoOvisir/Audio/TimeStretch			
Family_1	Audio	MonoOvisir_Loop_OnOff	0	1	1	Loop	/MonoOvisir/Audio/Loop/OnOff			
Family_1	Audio	MonoOvisir_TranspositionDuree	-100.	100.	0.	Duree	/MonoOvisir/Audio/Loop/Amount	/MonoOvisir/Audio/Duree		
Family_1	Audio	MonoOvisir_TranspositionStart	0.	200.	0.	Start	/MonoOvisir/Audio/Loop/Start	/MonoOvisir/Audio/Start		
Family_2	LFO - START	MonoOvisir_FrequenceLFOStart	-150.	200.	24.	Freq LFO Start	/MonoOvisir/LFO/Start/LFO/Freq			
Family_2	LFO - START	MonoOvisir_FormeLFOStart	0.	100.	50.	Forme LFO Start	/MonoOvisir/LFO/Start/LFO/Forme			
Family_2	LFO - START	MonoOvisir_GainLFOStart	0.	48.	0.	Amp LFO Start	/MonoOvisir/LFO/Start/LFO/Amp			
Family_2	LFO - START	MonoOvisir_FrequenceRandStart	-150.	200.	0.	Freq rand Start	/MonoOvisir/LFO/Start/Rand/Freq			
Family_2	LFO - START	MonoOvisir_GainRandStart	0.	48.	0.	Amp rand Start	/MonoOvisir/LFO/Start/Rand/Amp			
Family_2	LFO - DUREE	MonoOvisir_FrequenceLFODuree	-150.	200.	24.	Freq LFO Duree	/MonoOvisir/LFO/Duree/LFO/Freq			
Family_2	LFO - DUREE	MonoOvisir_FormeLFODuree	0.	100.	50.	Forme LFO Duree	/MonoOvisir/LFO/Duree/LFO/Forme			
Family_2	LFO - DUREE	MonoOvisir_GainLFODuree	0.	48.	0.	Amp LFO Duree	/MonoOvisir/LFO/Duree/LFO/Amp			
Family_2	LFO - DUREE	MonoOvisir_FrequenceRandDuree	-150.	200.	0.	Freq rand Duree	/MonoOvisir/LFO/Duree/Rand/Freq			
Family_2	LFO - DUREE	MonoOvisir_GainRandDuree	0.	48.	0.	Amp rand Duree	/MonoOvisir/LFO/Duree/Rand/Amp			
Family_2	LFO - HAUTEUR	MonoOvisir_FrequenceLFOHauteur	-150.	200.	24.	Freq LFO Hauteur	/MonoOvisir/LFO/Harmo/LFO/Freq			
Family_2	LFO - HAUTEUR	MonoOvisir_FormeLFOHauteur	0.	100.	50.	Forme LFO Hauteur	/MonoOvisir/LFO/Harmo/LFO/Forme			
Family_2	LFO - HAUTEUR	MonoOvisir_GainLFOHauteur	0.	48.	0.	Amp LFO Hauteur	/MonoOvisir/LFO/Harmo/LFO/Amp			
Family_2	LFO - HAUTEUR	MonoOvisir_FrequenceRandHauteur	-150.	200.	0.	Freq rand Hauteur	/MonoOvisir/LFO/Harmo/Rand/Freq			
Family_2	LFO - HAUTEUR	MonoOvisir_GainRandHauteur	0.	48.	0.	Amp rand Hauteur	/MonoOvisir/LFO/Harmo/Rand/Amp			
Family_2	LFO - VITESSE	MonoOvisir_FrequenceLFOHauteur	-150.	200.	24.	Freq LFO Hauteur	/MonoOvisir/LFO/VitLec/LFO/Freq			
Family_2	LFO - VITESSE	MonoOvisir_FormeLFOHauteur	0.	100.	50.	Forme LFO Hauteur	/MonoOvisir/LFO/VitLec/LFO/Forme			
Family_2	LFO - VITESSE	MonoOvisir_GainLFOHauteur	0.	48.	0.	Amp LFO Hauteur	/MonoOvisir/LFO/VitLec/LFO/Amp			
Family_2	LFO - VITESSE	MonoOvisir_FrequenceRandHauteur	-150.	200.	0.	Freq rand Hauteur	/MonoOvisir/LFO/VitLec/Rand/Freq			
Family_2	LFO - VITESSE	MonoOvisir_GainRandHauteur	0.	48.	0.	Amp rand Hauteur	/MonoOvisir/LFO/VitLec/Rand/Amp			
Family_3	Enveloppe	MonoOvisir_DeclencheSonRM	0	1	0	Enveloppe	/MonoOvisir/Enveloppe/Trig			
Family_3	Enveloppe	MonoOvisir_GainEnveloppeRM	0.	1000.	100.	Amplitude Générale	/MonoOvisir/Enveloppe/Amp/Globale			
Family_3	Enveloppe	MonoOvisir_EnvAmp1RM	-24.	24.	12.	Amplitude 1	/MonoOvisir/Enveloppe/Amp/1			
Family_3	Enveloppe	MonoOvisir_EnvAmp2RM	-24.	24.	-12	Amplitude 2	/MonoOvisir/Enveloppe/Amp/2			
Family_3	Enveloppe	MonoOvisir_DureeEnveloppeRM	0.	1000.	100.	Durée Générale	/MonoOvisir/Enveloppe/Duree/Globale			
Family_3	Enveloppe	MeneOvisir_EnvDuree1RM	0.	10.	0.5	Duree 1	//vionoOvisir/Enveloppe/Duree/1			
Family_3	Enveloppe		0.	10.	2.	Durée 2	/wonoOvisir/Enveloppe/Duree/2			
Family_3	Coulour / Position		0.	255	255	Pouge	/MonoOvisir/CouleurPosition/P	4		
Family_4	Coulour / Position	MonoOvisir_Vert	0.	255	255	Vert	/MonoOvisir/CouleurPosition//			
Family_4	Coulour / Position	MonoOvisir_Vent	0.	255	255	Bleu	/MonoOvisir/CouleurPosition/B			
Family_4	Coulour / Position	MonoOvisir_Intensite	0.	1	1	Intensité	/MonoOvisir/CouleurPosition/Intensite			
Family_4	Couleur / Position	MonoOvisir_Image	Inom imagel	NONE	NONE	(menu image)	/MonoOvisir/CouleurPosition/Image/name			
Family 4	Couleur / Position	MonoOvisir_Image index	[noni_inage]	[nh d image]	0	(menu image)	/MonoOvisir/CouleurPosition/Image			
Family 4	Couleur / Position	MonoOvisir_Intage_Index	-2	[iib_d_iiidge]	0	Gauche / Droite	/MonoOvisir/CouleurPosition/GaucheDroite			
Family 4	Couleur / Position	MonoOvisir PositionY	-2	2.	0.	Haut / Bas	/MonoOvisir/CouleurPosition/HautBas			
Family 4	Couleur / Position	MonoOvisir PositionZ	-2.	2.	0.	Avant / Arrière	/MonoOvisir/CouleurPosition/AvantArriere			
Family 4	Couleur / Position	MonoOvisir TailleX	0.	2.	0.7	Taille horizontale	/MonoOvisir/CouleurPosition/TailleHorizontale			
Family 4	Couleur / Position	MonoOvisir TailleY	0.	2.	0.7	Taille verticale	/MonoOvisir/CouleurPosition/TailleVerticale			
Family 4	Couleur / Position	MonoOvisir RotationX	-360.	360.	0.	Rotation Horizontale	/MonoOvisir/CouleurPosition/RotationHorizontale			
Family_4	Couleur / Position	MonoOvisir_RotationY	-360.	360.	0.	Rotation verticale	/MonoOvisir/CouleurPosition/RotationVerticale			
Family_4	Couleur / Position	MonoOvisir_RotationZ	-360.	360.	0.	Rotation ciruclaire	/MonoOvisir/CouleurPosition/RotationCirculaire			
Family_5	Feedback	MonoOvisir_EraseColorAlpha	0.	1.	0.5053	Niveau	/MonoOvisir/Feedback/Niveau			

			Valeurs						
Family	Onglet	Paramètre	Min	Max	Défaut	Nom dans l'Application	OSC		
Family_5	Feedback	MonoOvisir_FeedbackOffsetX	-100.	100.	0.	Gauche / Droite	/MonoOvisir/Feedback/GaucheDroite		
Family_5	Feedback	MonoOvisir_FeedbackOffsetY	-100.	100.	0.	Haut / Bas	/MonoOvisir/Feedback/HautBas		
Family_5	Feedback	MonoOvisir_Theta	-180.	180.	0.	Rotation	/MonoOvisir/Feedback/Rotation		
Family_5	Feedback	MonoOvisir_FeedbackZoomY	-5.	5.	1.	Zoom Vertical	/MonoOvisir/Feedback/ZoomVertical		
Family_5	Feedback	MonoOvisir_FeedbackZoomX	-5.	5.	1.	Zoom Horizontal	/MonoOvisir/Feedback/ZoomHorizontal		
Family_5	Feedback	MonoOvisir_ScaleR	1.	1.1	1.	Rouge	/MonoOvisir/Feedback/R		
Family_5	Feedback	MonoOvisir_ScaleV	1.	1.1	1.	Vert	/MonoOvisir/Feedback/V		
Family_5	Feedback	MonoOvisir_ScaleB	1.	1.1	1.	Bleu	/MonoOvisir/Feedback/B		
Family_6	GUI	MonoOvisir_MetroOnOff	0	1	1	Tempo	/MonoOvisir/Tempo/OnOff		
Family_6	GUI	MonoOvisir_TempoCtl	bang	NONE	NONE	Tempo	/MonoOvisir/Tempo		
Video	aucun	MonoOvisir_VideoPlayer_Playhead	0.	1.	0.	tête de lecture vidéo	/MonoOvisir/Video/Playhead	ajouté après la v3.2.1	
Misc	Config. Avancée	MonoOvisir_PortamentoStart	-100.	100.	48.	Portamento Début de Lecture	/MonoOvisir/Reste/PortamentoDebutLecture		
Misc	Config. Avancée	MonoOvisir_PortamentoDuree	-100.	100.	24.	Portamento Durée	/MonoOvisir/Reste/PortamentoDuree		
Misc	Config. Avancée	MonoOvisir_PortamentoHarmo	-100.	100.	24.	Portamento Hauteur	/MonoOvisir/Reste/PortamentoHauteur		
Misc	Config. Avancée	MonoOvisir_Portamento	-100.	100.	24.	Portamento Vitesse de lecture	/MonoOvisir/Reste/PortamentoVitLec		
Misc	Config. Avancée	MonoOvisir_Fragment	0.	10000.	100.	Durée du Grain	/MonoOvisir/Reste/DureeGrain		
Misc	Config. Avancée	MonoOvisir_ConvSpeedStart	0.	100.	50.	Rephasage Début Lecture	/MonoOvisir/Reste/RephasageDebutLecture		
Misc	Config. Avancée	MonoOvisir_ConvSpeedDuree	0.	100.	50.	Rephasage Duree	/MonoOvisir/Reste/RephasageDuree		
Misc	Config. Avancée	MonoOvisir_ConvSpeed	0.	100.	50.	Rephasage Vitesse lecture	/MonoOvisir/Reste/RephasageVitLec		
Misc	Config. Avancée	MonoOvisir_ConvSpeedHarmo	0.	100.	50.	Rephasage Hauteur	/MonoOvisir/Reste/RephasageHauteur		
Misc	Config. Avancée	MonoOvisir_DureeOnOff	0	1	1	Durée On Off	/MonoOvisir/Reste/DureeOnOff		
Misc	Config. Avancée	MonoOvisir_ModulTempo	-100.	100.	0.	Gain Tempo	/MonoOvisir/Reste/GainTempo		
Mémoires	GUI	MonoOvisir_Memory_Menu_index	0	[nb_de_memoire]	0	(menu mémoire)	/MonoOvisir/Memoire/Memoire		
Mémoires	GUI	MonoOvisir_Memory_Menu	[nom_memoire]	NONE	NONE	(menu mémoire)	/MonoOvisir/Memoire/Memoire/name		
Mémoires	GUI	MonoOvisir_Interpolation_Menu_index	0	[nb_d'interpolation]	0	(menu interpolation)	/MonoOvisir/Memoire/Interpolation		
Mémoires	GUI	MonoOvisir_Interpolation_Menu	[nom_inter.]	NONE	NONE	(menu interpolation)	/MonoOvisir/Memoire/Interpolation/name		