

Dictionnaire paramètres MT1 pour OSC

VOLUMES (V)

Onglet	paramètre	Valeurs	nom dans l'app	OSC
Trans1InOut	MonoTrans1_GainIn1	0_100	In 1	/MonoTrans1/InOut/Gain/In1
	MonoTrans1_GainIn2	0_100	In 2	/MonoTrans1/InOut/Gain/In2
	MonoTrans1_GainIn3	0_100	In 3	/MonoTrans1/InOut/Gain/In3
	MonoTrans1_GainIn4	0_100	In 4	/MonoTrans1/InOut/Gain/In4
	MonoTrans1_GainDry	0_100	Gain Direct	/MonoTrans1/InOut/Gain/Dry
	MonoTrans1_GainOut1	0_100	Out 1	/MonoTrans1/InOut/Gain/Out1
	MonoTrans1_GainOut2	0_100	Out 2	/MonoTrans1/InOut/Gain/Out2
	MonoTrans1_GainOut3	0_100	Out 3	/MonoTrans1/InOut/Gain/Out3
	MonoTrans1_GainOut4	0_100	Out 4	/MonoTrans1/InOut/Gain/Out4
	MonoTrans1_DryWet	0_100	Dry/Wet	/MonoTrans1/InOut/DryWet
	MonoTrans1_Feedback	0_150	Echo	/MonoTrans1/DelPitch/Delay/Feedback
	MonoTrans1_FeedbackCross	0_150	Echo croise	/MonoTrans1/DelPitch/Delay/Cross

## ECHO

Onglet	paramètre	Valeurs	nom dans l'app	OSC
Trans1_Del	MonoTrans1_Transposition	-50_50	Echo	/MonoTrans1/DelPitch/Delay/Transposition
	MonoTrans1_FacteurDel1	-100_100	Echo 1 +/-	/MonoTrans1/DelPitch/Delay/Del1
	MonoTrans1_FacteurDel2	-100_100	Echo 2 +/-	/MonoTrans1/DelPitch/Delay/Del2
	MonoTrans1_FacteurDel3	-100_100	Echo 3 +/-	/MonoTrans1/DelPitch/Delay/Del3
	MonoTrans1_FacteurDel4	-100_100	Echo 4 +/-	/MonoTrans1/DelPitch/Delay/Del4

## HAUTEUR

Onglet	paramètre	Valeurs	nom dans l'app	OSC
Trans1_Pitch	MonoTrans1_TranspositionRM	-50_50	Hauteur	/MonoTrans1/DelPitch/Pitch/TranspositionRM
	MonoTrans1_FacteurRM1	-100_100	Hauteur 1 +/-	/MonoTrans1/DelPitch/Pitch/RM1
	MonoTrans1_FacteurRM2	-100_100	Hauteur 2 +/-	/MonoTrans1/DelPitch/Pitch/RM2
	MonoTrans1_FacteurRM3	-100_100	Hauteur 3 +/-	/MonoTrans1/DelPitch/Pitch/RM3
	MonoTrans1_FacteurRM4	-100_100	Hauteur 4 +/-	/MonoTrans1/DelPitch/Pitch/RM4
	MonoTrans1_Algo	Pitch/RM	Algo	/MonoTrans1/DelPitch/Pitch/Algo
	MonoTrans1_CascadeRM	0_100	Quantité de Transposition	/MonoTrans1/DelPitch/Pitch/Cascade

### LFO ALEA

Onglet	paramètre	Valeurs	nom dans l'app	OSC
Trans1LFO (ECHO page 1)	MonoTrans1_Frequence LFO	-150_200	Freq LFO	/MonoTrans1/LFO/Delay/Frequence
	MonoTrans1_GainLFO	-100_100	AmpLFO	/MonoTrans1/LFO/Delay/Gain
	MonoTrans1_FormeLFO	0_100	Forme LFO	/MonoTrans1/LFO/Delay/Forme
Trans1Random	MonoTrans1_Frequence Rand	-60_60	Freq rand	/MonoTrans1/Random/Delay/FrequenceRand
	MonoTrans1_GainRand	0_60	Amp ran	/MonoTrans1/Random/Delay/GainRand
Trans1LFO (HAUTEUR page 2)	MonoTrans1_Frequence LFORM	-150_200	Freq LFO	/MonoTrans1/LFO/Pitch/FrequenceRM
	MonoTrans1_GainLFORM	-100_100	AmpLFO	/MonoTrans1/LFO/Pitch/GainRM
	MonoTrans1_FormeLFORM	0_100	Forme LFO	/MonoTrans1/LFO/Pitch/FormeRM
Trans1Random	MonoTrans1_Frequence RandRM	-60_60	Freq rand	/MonoTrans1/Random/Pitch/FrequenceRandRM
	MonoTrans1_GainRandRM	0_60	Amp ran haute...	/MonoTrans1/Random/Pitch/GainRandRM

### ENVELOPPE

Onglet	paramètre	Valeurs	nom dans l'app	OSC
--------	-----------	---------	----------------	-----

Trans1_Envelope	MonoTrans1_GainEnvelopeRM	0_100	Amplitude	/MonoTrans1/Envelope/Amplitude/0
	MonoTrans1_DureeEnvelopeRM	0_300	Duree	/MonoTrans1/Envelope/Duree/0
	MonoTrans1_DeclencheSon	0/1	x	/MonoTrans1/Envelope/Declenche
	MonoTrans1_EnvDuree1RM	0_10	Duree 1	/MonoTrans1/Envelope/Duree/1
	MonoTrans2_EnvDuree1RM	0_10	Duree 2	/MonoTrans1/Envelope/Duree/2
	MonoTrans3_EnvDuree1RM	0_10	Duree 3	/MonoTrans1/Envelope/Duree/3
	MonoTrans1_EnvAmp1RM	-24_24	Amplitude 1	/MonoTrans1/Envelope/Amplitude/1
	MonoTrans1_EnvAmp2RM	-24_24	Amplitude 2	/MonoTrans1/Envelope/Amplitude/2

DIVERS

Onglet	paramètre	Valeurs	nom dans l'app	OSC
Trans1_Reste	MonoTrans1_Portamento	-96_60	Portamento Ech..	/MonoTrans1/Reste/Portamento/Delay
	MonoTrans1_PortamentoRM	-96_60	Portamento H...	/MonoTrans1/Reste/Portamento/Pitch
	MonoTrans1_WindowPitch	2_1000	Fenêtre de grain	/MonoTrans1/Reste/WindowPitch
	MonoTrans1_FeedbackFit	0_200	Filtre	/MonoTrans1/Reste/FeedbackFit

AUTRE

GUI	MonoTrans1_PlayPause	0_1 0	Play	/MonoTrans1/GUI/Play
	MonoTrans1_Son_index	numéro de ligne	Choix du son	/MonoTrans1/GUI/Lecteur
	MonoTrans1_Son	nom du son	Choix du son	/MonoTrans1/GUI/Lecteur/name
	MonoTrans1_Volume	0_155 127	Volume	/MonoTrans1/GUI/Volume
	MonoTrans1_MicOn	0_1	mic	/MonoTrans1/GUI/Mic

Onglet	paramètre	Valeurs	nom dans l'app	OSC
Mémoire	MonoTrans1_Memory_Menu_index	numéro de ligne	Mémoires	/MonoTrans1/Memoire/Memoire
	MonoTrans1_Memory_Menu	nom de la mémoire	Mémoires	/MonoTrans1/Memoire/Memoire/name
	MonoTrans1_Interpolation_Menu_index	numéro de ligne	Interpolations	/MonoTrans1/Memoire/Interpolation
	MonoTrans1_Interpolation_Menu	nom de l'interpolation	Interpolations	/MonoTrans1/Memoire/Interpolation/name